



VanityCam

Suavizado de piel para tu cámara web, en vivo en todas tus apps de video

Máscara por rostro · corre en tu GPU · Zoom, Teams, Meet, Discord, OBS

Manual de usuario

Versión 0.5.1

Una cámara, todas las apps

Cualquier cámara web

Totalmente sin conexión

Sin suscripción

Windows 11, 64 bits


© 2026 Sputnik Digital Graphics · [Sputnik Digital Graphics](#)



VanityCam agrega a Windows una segunda cámara llamada VanityCam. Lee tu cámara web real, suaviza la piel de cada rostro que encuentra y entrega el resultado a la app de video que elijas: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Discord, OBS Studio o cualquier otra con selector de cámara. Los rostros se suavizan; los ojos, el cabello, la ropa y el fondo no. Todo corre en tu propia tarjeta gráfica. No se sube nada y no hace falta cuenta.

CUATRO PASOS

- 1 Instala. Ejecuta el instalador. Windows pide permisos de administrador una vez para registrar la cámara VanityCam y que todas las apps puedan verla. Reinicia cualquier app de video que estuviera abierta durante la instalación.
- 2 Inicia. Abre VanityCam desde el menú Inicio, elige tu cámara web en la barra de abajo y presiona Iniciar. La vista previa muestra la imagen procesada.
- 3 Selecciónala en tu app. En Zoom, Teams, Meet, Discord u OBS, elige VanityCam como cámara. Todos en la llamada ven la imagen procesada.
- 4 Ajusta. Elige un preajuste o mueve los controles en el panel Ajustar. Los cambios se ven en la vista previa y en tu llamada al instante.



La ventana antes de Iniciar: la barra de iconos a la izquierda, el panel Ajustar y la barra inferior con el selector de cámara.

La imagen de la cámara llena la ventana. Encima flotan los paneles, que se abren desde la barra de iconos de la izquierda: Ajustar para el resultado y Cámara para la fuente y las opciones. Haz clic otra vez en la pestaña activa para ocultar el panel y ver la imagen completa.

BOTONES DE VISTA (ARRIBA AL CENTRO)

Procesado	predeterminado	La imagen que recibe tu app de video.
Original		Tu cámara web tal cual, para que puedas juzgar la diferencia.
Máscara		La imagen atenuada con la piel detectada pintada de violeta: la forma más rápida de ver qué se va a suavizar.
Dividido		Original a la izquierda, procesado a la derecha, con una línea punteada.
Mantén Espacio		Cambia la vista previa al original mientras mantienes la tecla. Solo cambia la vista previa; tu llamada conserva la imagen procesada.

TAMBIÉN EN PANTALLA

Indicador de estado	arriba a la derecha	En vivo en una app de video cuando una app tiene la cámara abierta, Cámara lista mientras espera, con los cuadros por segundo y el tiempo del motor por cuadro.
Barra inferior	abajo	Iniciar / Detener, el selector de cámara web, el botón de actualizar y una línea de estado.
Reflejar la vista previa	panel Ajustar	Muestra la vista previa como un espejo, igual que las apps de video muestran tu propia imagen. La imagen de la cámara nunca se refleja.
Icono de la bandeja	junto al reloj	Al cerrar la ventana, la cámara sigue activa en la bandeja. Haz clic derecho en el icono para mostrar la ventana, iniciar o detener la cámara, o salir.

BUENO SABERLO

- Detener quita la cámara. Al presionar Detener, la cámara VanityCam desaparece de Windows al instante; una app que la tenía abierta la ve como desconectada. Iniciar la devuelve.
- Tu propia imagen se ve reflejada. Zoom, Teams, Discord y casi todas las apps reflejan lo que ves de ti, incluida la marca de VanityCam. Los demás la ven del lado correcto.
- Cualquier cámara web, y dos tamaños de salida. Sea cual sea tu cámara web, la imagen se escala para llenar el tamaño que pidió tu app de video: 1280×720 o 1920×1080.

Parte de un preajuste y luego afina. Cada cambio se ve en la vista previa y en tu llamada al instante, y la configuración se recuerda entre sesiones.

S U A V I Z A D O

Cantidad	predeterminado 100	Mezcla general: escala todo el efecto entre el original y el resultado completo. Define un resultado y luego suavízalo en un solo movimiento.
Intensidad	predeterminado 90	Cuánto reemplaza la piel suavizada al original dentro de la máscara: el control principal del resultado.
Radio de suavizado	predeterminado 13 px	Tamaño del filtro de suavizado. Radios mayores borran poros y manchas más grandes.
Reparar textura	predeterminado 50	Supresión extra de la textura que deja el suavizado: manchas, ruido de compresión. Valores altos se ven aerografiados.
Restaurar detalle	predeterminado 15	Devuelve el detalle fino (poros, grano) sobre el suavizado para que la piel siga pareciendo piel.

P I E L

Aclarar	predeterminado 0	Un aclarado suave de la luminosidad de la piel. El negro y el blanco quedan fijos; el tono y la saturación no cambian.
Reducir rojeces	predeterminado 0	Empareja las manchas rojas y el rubor hacia el tono de piel de alrededor. La calidez general se conserva; los labios no se tocan.

P R E A J U S T E S

Toque ligero	Un pulido sutil que conserva casi toda la textura.
Estándar	Suavizado equilibrado para el día a día. El predeterminado.
Intenso	Suavizado fuerte con más reparación de textura.
Usuario 1, Usuario 2	Los tuyos. El menú Guardar almacena los controles actuales en un espacio.

Al mover cualquier control, el preajuste pasa a "Personalizado". El menú Guardar también exporta un resultado como archivo .vcpreset e importa archivos .vcpreset o .vfpreset de VanityFilter.



C Á M A R A

Cámara y opciones

La pestaña Cámara de la barra lateral reúne los ajustes de la fuente y cómo se comporta VanityCam en tu PC.

Cámara web	barra inferior	La cámara que lee VanityCam. Presiona el botón de actualizar después de conectar una.
Entrada de cámara	1280×720	Lo que VanityCam le pide a la cámara web. 1920×1080, reducido se ve más nítido y con menos ruido en las cámaras que lo ofrecen. Esto es la entrada, no la salida. Se aplica al presionar Iniciar la próxima vez.
Tamaño de salida	lo elige tu app	El tamaño que reciben tus apps de video. VanityCam ofrece 1280×720 y 1920×1080 y la app elige, pero Zoom, Teams y Meet siempre toman el que se ofrece primero y nunca piden el otro. Elige 1920×1080 primero para ofrecer primero el más grande, que es la única forma de llevar 1080p a una app sin ajuste de resolución de cámara. Cuesta un poco más de GPU y se aplica cuando la cámara vuelve a iniciarse: presiona Detener y luego Iniciar. El indicador de estado muestra qué tamaño está saliendo.
Mantener activo en la bandeja	activado	Al cerrar la ventana, la cámara sigue disponible entre reuniones. Desactívalo para salir al cerrar.
Iniciar la cámara al abrir VanityCam	desactivado	Para quienes la usan todos los días.
Esta PC		Muestra si el controlador de la cámara está registrado y qué motor se usa. "No registrado" significa que la instalación no se completó: reinstala.

EN TU APP DE VIDEO

Zoom	Configuración → Video → Cámara: VanityCam. Los retoques y fondos propios de Zoom se suman encima si los quieres.
Microsoft Teams	Configuración → Dispositivos → Cámara: VanityCam.
Google Meet	En la reunión: Más opciones → Configuración → Video → Cámara.
Discord	Ajustes de usuario → Voz y video → Cámara: VanityCam (Windows Virtual Camera).
OBS Studio	Agrega una fuente Dispositivo de captura de video y elige VanityCam.

REQUISITOS

- Windows 11, 64 bits. VanityCam se apoya en el sistema de cámara virtual de Windows 11, que Windows 10 no tiene.
- Una tarjeta gráfica con DirectX 11 y DirectML: cualquier GPU de la última década, incluidos los gráficos integrados de Intel y AMD. El indicador de estado muestra el tiempo del motor por cuadro; unos pocos milisegundos es lo normal.

VanityCam es compatible con Intel y AMD. El indicador de estado muestra el tiempo del motor por cuadro; unos pocos



VanityCam es gratis de usar. Sin una clave de licencia, la imagen de la cámara lleva una pequeña marca de VanityCam en la esquina; todo lo demás funciona. Una licencia de pago único quita la marca, para siempre, en hasta dos computadoras.



Activa tu copia

Ingresa la clave de licencia de tu confirmación de compra para activar VanityCam en esta computadora. O continúa sin ella: la imagen de la cámara lleva una pequeña marca de VanityCam hasta que ingreses una clave.

VF1....

Cargar desde archivo...

☐ He leído y acepto el [Contrato de Licencia de Usuario Final](#)

Comprar una licenciaContinuar con la marcaSalirActivar

ACTIVA EN TRES PASOS

- 1 Compra una licencia en vanityfilter.com/vanitycam. Tu clave llega por correo en minutos: un código largo que empieza con VF1.
- 2 Pega la clave en la ventana de activación que aparece al abrir la app, o más tarde desde Ayuda → Activar licencia. Acepta el contrato de licencia y haz clic en Activar. La marca desaparece de la imagen al instante.
- 3 ¿Una segunda computadora? Instala VanityCam ahí y pega la misma clave. Una licencia cubre a una persona en hasta dos equipos.

TU LICENCIA

- Sin conexión. La clave se verifica en tu propia computadora; no se nos envía nada. El único acceso a la red de la app es la comprobación diaria opcional de actualizaciones, que solo envía la versión de la aplicación y puede desactivarse en Ayuda.
- Perpetua. Sin suscripción, sin vencimiento, con todas las actualizaciones de las series 0.x y 1.x.
- Las claves de VanityFilter son aparte. Una clave de VanityFilter no activa VanityCam; la clave del paquete activa ambos.
- ¿Perdiste tu clave? Responde al correo de tu compra, o escribe a support@vanityfilter.com, y te la reenviamos.



"No se encontró ninguna cámara"	Conecta la cámara web y presiona el botón de actualizar junto al selector de cámara. Una cámara que otra app esté usando puede no aparecer hasta que esa app la libere.
"La cámara dejó de entregar cuadros"	Otra app tomó la cámara web (Zoom, Teams y Discord la retienen mientras sus ajustes de video están abiertos). Cierra esos ajustes de video, o elige ahí VanityCam en lugar de la cámara web, y presiona Iniciar otra vez.
VanityCam no aparece en la lista de cámaras de mi app	Reinicia la app: las listas de cámaras se leen al iniciarla. Si sigue sin aparecer, abre la pestaña Cámara y verifica que el controlador esté registrado; si no lo está, reinstala.
"No se pudo iniciar el motor de GPU"	Al controlador gráfico le falta DirectX 11 o DirectML. Actualiza el controlador desde el sitio del fabricante (NVIDIA, AMD, Intel).
"VanityCam ya se está ejecutando"	Está en la bandeja junto al reloj. Haz clic en el icono para mostrar la ventana.
Imagen entrecortada	Mira el indicador de estado: los cuadros por segundo deberían coincidir con los de tu cámara (normalmente 30). Un tiempo de motor alto indica una GPU sobrecargada o muy antigua; prueba con la entrada de 1280×720 y un Radio de suavizado menor.
Mi propia imagen se ve al revés	Es tu app reflejando tu propia vista previa, como hace con cualquier cámara. Los demás la ven del lado correcto.
Desinstalar	Configuración → Aplicaciones → VanityCam → Desinstalar. La cámara se quita de Windows junto con la app.

S O P O R T E

- Web: <https://www.vanityfilter.com/vanitycam>
- Correo: support@vanityfilter.com. Indica qué app de video, qué cámara web y qué muestra el indicador de estado.
- Actualizaciones: una comprobación diaria muestra un aviso cuando hay una versión más nueva; Descargar abre la página de descarga. Se administra en Ayuda.